


# Konfiguracja własnej domeny / zmiana domyślnego adresu internetowego

Sprzedawca korzystający z planu abonamentowego ma możliwość przypisania własnej domeny internetowej do konta 1koszyk. Dzięki temu katalog produktów (sklep) i koszyk mogą mieć indywidualny adres internetowy jak np. *mojsklep.eu*



Możliwe jest także tworzenie subdomen w ramach adresu *v.1cart.eu* jak np. *mojsklep.v.1cart.eu*. Pozwala to na zmianę pierwotnego adresu utworzonego na podstawie identyfikatora sprzedawcy.

Do konta może być jednocześnie przypisanych kilka domen, przy czym jedna z nich musi zostać wskazana jako domena domyślna, czyli ta, pod którą będzie wyświetlał się katalog i koszyk. Na domyślną domenę przekierowywane będą pozostałe domeny i subdomeny sprzedawcy. W

przypadku kont zweryfikowanych przez bramkę płatniczą adres, który obowiązywał podczas weryfikacji, nie może zostać usunięty. Tak jak pozostałe, może on przekierowywać na wybraną, domyślną domenę.

Zakup indywidualnej domeny leży po stronie sprzedawcy i może być zrealizowany u dowolnego rejestratora domen. Certyfikat SSL jest generowany i instalowany przez 1koszyk bez dodatkowych opłat.

## **Przebieg konfiguracji:**

### **1. Konfiguracja rekordów DNS domeny (dotyczy własnych domen sprzedawcy)**

Aby skierować domenę zewnętrzną na swoje konto 1koszyk, należy w pierwszej kolejności dodać w panelu rejestratora domeny, w konfiguracji DNS dla domeny tzw. rekord A. Powinien mieć on następujące parametry:

**Typ rekordu: A**

**Nazwa hosta mojsklep.eu**

**Wartość: 194.33.187.245**

**TTL: 3600**

Jeżeli chcemy skierować także adres z przedrostkiem www, należy utworzyć kolejny rekord A

**Typ rekordu: A**

**Nazwa hosta www.mojsklep.eu**

**Wartość: 194.33.187.245**

**TTL: 3600**

Można również skierować wszystkie subdomeny, podając w nazwie hosta:

**\*.mojsklep.eu**

W przypadku gdy sprzedawca chce skierować wyłącznie subdomenę istniejącej domeny, może **opcjonalnie** wykonać to poprzez konfigurację rekordu CNAME:

**Typ rekordu: CNAME**

**Nazwa hosta: sklep.mojastronawww.pl**

**Wartość: v.1cart.eu**

**TTL: 3600**

W powyższym przykładzie analogicznie, jeżeli chcemy dodać przedrostek www, należy powtórzyć odpowiednio zmodyfikowany wpis zawierający  
\*.sklep.mojastronawww.pl:

Kolejność poszczególnych elementów konfiguracji, jak i ich nazwy mogą się różnić w zależności od rejestratora domeny. Zazwyczaj każdy z nich oferuje

odpowiednie pomoce i dokumentację z przykładami konfiguracji, jak np:

<https://pomoc.home.pl/...>

<https://cyberfolks.pl/pomoc/...>

<https://help.ovhcloud.com/...>

<https://www.nazwa.pl/pomoc/...>

**Uwaga! Po zmianie ustawień należy odczekać kilka godzin aż zmiany zostaną rozpropagowane w sieci. Maksymalny czas może wynosić nawet 24h.**

## 2. Konfiguracja domeny w panelu 1koszyk

Kolejnym krokiem jest dopisanie domeny w panelu 1koszyk oraz ewentualne ustawienie jej jako domyślnej.

Konfiguracja domeny w panelu administracyjnym 1koszyk, dostępna jest w zakładce "Konfiguracja" > "Opcje koszyka", w sekcji "Domeny"

**Domeny**

Przypisane domeny

Aktualna domena domyślna. Aktualna domena związana z rejestracją Autopay ?

Rodzaj domeny	Domena
Subdomena v. 1cart-test.eu	demo-1koszyk
Subdomena v. 1cart-test.eu	abc
Domena zewnętrzna	http://mojadomena.eu/

Dodaj wartość

Preferowana domena \*

http://mojadomena.eu/

W przypadku domeny zewnętrznej należy, w razie potrzeby, dodać jej wariant z przedrostkiem www.

Dodając subdomenę portalu, wystarczy podać sam przedrostek, jak np. "mojsklep".